

青阳网络文件传输系统使用手册

欢迎使用 *kiftd v1.0.21*

@青阳龙野



目录

什么是 kiftd?	4
官方网站&下载地址.....	5
现在, 让我们开始吧.....	5
在 Windows 系统下 3 分钟快速安装.....	5
在 Linux/Unix(Mac OS X)系统下 3 分钟快速安装	13
体验 kiftd 的全部功能	17
学习更多的操作.....	18
功能说明	18
文件搜索.....	18
全局文件搜索	19
拖拽上传.....	19
上传文件夹	19
文件列表的显示顺序.....	20
如何选中文件.....	20
打包下载 (ZIP)	20
获取文件的下载链接.....	21
设置文件夹访问级别.....	21
移动文件.....	22
各种预览与播放功能.....	22
音乐在线播放功能	23
图片在线预览功能	24
PDF 在线预览功能.....	25
Word (docx)、TXT 和 PPT 文档在线预览.....	25
视频在线播放功能	27

调整主界面的显示缩放比例（屏幕适配）	27
管理 kiftd 中的文件	29
服务器设置	31
在设置窗口中修改配置	31
自定义端口号	32
设置“必须登入”功能	33
设置登录验证码类型（或关闭登录验证码）	33
管理文件系统存放路径	33
日志记录功能	36
修改缓存大小	37
直接修改配置文件	37
自定义端口号	38
设置“必须登入”功能	39
设置登录验证码类型（或关闭登录验证码）	39
管理文件系统存放路径	39
日志记录功能	40
修改缓存大小	40
用户账户与权限设置	40
基本账户信息设置	40
为账户设置小组	43
设置公共权限	44
为账户在特定文件夹中授予额外权限	45
设置账户上传文件体积限制	47
删除账户	49
如何使新的账户设置生效？	50
使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）	50
前期准备工作	50
使用命令启动 kiftd	51
直接启动 kiftd 服务器	51
以后台形式运行 kiftd（Linux/Mac OS X 终端）	51
Linux/Unix 原生后台执行方式	52
Screen 工具（推荐）	52
使用命令进行本地文件管理	53

进入命令模式并进行文件管理.....	53
直接使用导入&导出命令	53
开启 HTTPS 支持.....	56
获取安全签名证书	56
证书导入及服务器配置	57
使用 HTTPS 协议进行访问.....	59
高级功能	59
自定义 kiftd 的页面标题.....	59
将文件系统数据库替换为 MySQL.....	65
运行要求	69
安全性与系统保护	70
卸载 kiftd.....	70
如何升级到最新版本.....	71
操作方法.....	71
升级须知.....	71
许可声明	72
需要联系作者?	72
特别鸣谢	73
获取源代码.....	74
希望帮助 kiftd 做的更好?	74
最后, 祝您使用愉快~.....	75

什么是 kiftd?

kiftd 是一款专门面向个人、团队或小型组织的私有网盘 / 云盘系统, 开源、便捷、完善。它不仅仅是替代 U 盘的不二之选, 更是一款具备视频在线播放、文档在线预览、音乐在线播放、图片查看等高级功能的文件云存储平台。仅需 3 分钟, 您就能轻松安装然后开始使用它。

■ Kiftd 有哪些优势?

- ✓ 1MB 的文档和超过 4GB 的高清电影资源? 均能够随意上传和下载。
- ✓ 支持移动端操作, 即使没有数据线, 手机、平板、电脑之间也能文件互传。
- ✓ 担心操作系统不兼容? 无论是 Windows、Linux 还是 Unix(包括 Mac OS X), 均可运行使用。
- ✓ 主流商业网盘的高级功能? 文件夹访问级别控制、视频在线影院、Word/PPT/TXT/PDF 文档在线预览、音乐在线欣赏、图片库在线预览... 这些, kiftd 都一一具备, 当然, 还不仅于此。
- ✓ 日常需求 or 专业需求? kiftd 同时具备了图形界面模式和纯命令模式的双操作模式, 无论您是喜欢点击鼠标的电脑小白还是需要使用命令在远程 Linux 上部署的运维人员, 均能完美操作。
- ✓ 担心使用成本? kiftd 完全开源免费, 因此唯一的使用成本就是需要安装它。至于之后您想将其用于什么领域, 哪怕是商业领域——均无任何限制。
- ✓ 担心代码中的隐患? kiftd 在开源的基础上, 能够确保用户解压即用, 删除即走, 绝不和你撒娇卖萌。

■ kiftd 能帮您做什么?

- ▣ 安装在自己的笔记本电脑上, 用于替代老旧的 U 盘传输文件……
- ▣ 利用家用台式机, 来搭建一个家庭存储云……
- ▣ 利用办公室中的服务器, 为同事们提供一个团队资料分享网盘……
- ▣ 利用公网托管的云服务器, 搭建一个能够随时随地访问的快捷云……
- ▣ ……


官方网站&下载地址

- 您可以直接访问 Kiftd 官方网站来 快速了解 kiftd 、进行下载 或 查看 最新版本动态（推荐）：


<https://kohgylw.gitee.io/>

- 此外，您也可以从以下三个官方资源库直接获取 kiftd：


（国际托管网站）<https://github.com/KOHGYLW/kiftd>

——位于 GitHub，您可以点击右上方的  按钮，之后点击“Download ZIP”按钮进行下载。

（国内托管网站 1）<https://dev.tencent.com/u/kohgylw/p/kiftd/git>

——位于腾讯云，您可以点击右上方的  按钮直接进行下载。

（国内托管网站 2）<https://gitee.com/kohgylw/kiftd>

——位于“码云”，您可以点击右上方的  按钮，之后点击“下载 ZIP”按钮。

特别提示：对于国内用户而言，在国内托管网站进行下载能获得更快的速度。在腾讯云可直接进行下载；在“码云”下载时则需要您先使用一个账号进行登陆。如果您还没有码云账户，则需要先免费注册一个新账户或是使用 QQ 等第三方账户登录。

现在，让我们开始吧

仅需 **3 分钟**，您就可以像其他 kiftd 用户一样轻松使用它。本章将以图文并茂的形式，向您介绍如何在不同的操作系统下完成 kiftd 安装——这无需太多时间。

在 Windows 系统下 3 分钟快速安装

1，首先，您需要安装一个 JAVA 运行环境

为什么要先安装 JAVA 运行环境？因为 kiftd 就是用 java 语言写成的——这种语言也是进行服务器软件开发的常用编程语言之一。所以，想要运行 kiftd，java 运行环境必不可少——这点类似于某些大型软件和游戏同样需要安装 Flash、

VC++Library 等作为运行环境一样，但又不完全一样。


好在，java 的安装过程十分简单，仅需要您“下一步”、“下一步”和“下一步”（运行环境本身并不占用任何性能）。

1.1 下载 java：访问 java 官方网站：



您可以使用主流搜索引擎搜索“java”关键字并找到其官网，或直接访问：
https://www.java.com/zh_CN/

1.2 下载 java：根据提示点击“免费 java 下载”并将其下载到本地（下载完成后会看到如下图所示的.exe 安装程序，例如“jre-8u181-windows-x64.exe”）：



注：该安装程序的版本号可能因您下载的时间不同而有所差别。

1.3 安装 java：安装 java 运行环境：




如同本节开始提到的那样，该过程仅需您“下一步”、“下一步”和“下一步”即可，之后请耐心等待安装结束。

特别提示：java 的默认安装位置为 C:\Program Files\java，当然，您也可以根据自己的喜好在安装过程中修改这一位置。


至此，java 运行环境已经准备完毕。

2, 接下来, 安装 kiftid 并运行它

JAVA 运行环境安装完成后, 您就可以开始安装 kiftid 了。安装 kiftid 的过程十分简单——通俗地说就是“解压即用”。请将下载好的 ZIP 资源解压到本地, 注意, 您要确保解压的目录**具备运行、读写权限**, 且其路径中**不含中文名称**。



本示例中, 我们将 kiftid 解压在“C:\kiftid\kiftid-master\”文件夹内, 文件内容如图所示 (jar 程序的名称可能因您下载的版本不同而不同):



该文件夹称作“kiftid 应用主目录”。在该目录中, 名为“kiftid-x.x.x-xxx.jar”的文件即为 kiftid 的应用程序 (java 可执行文件)。

您可以直接双击以运行它。



此时，您能看到 kiftd 服务器的主界面，如上图所示，现在请点击界面中的“开启”按钮来开启您的 kiftd 服务器。

特别提示：某些解压软件可能会错将“jar”文件识别为压缩文件，此时，您可以右键“jar”文件，并将其“打开方式”手动选择为“Java(TM)Platform SE binary”启动；或是使用命令模式启动 kiftd——详见 [使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）](#) 一章。



当主界面上的“服务器状态（Status）”一栏显示为“运行[Running]”时，您的

kiftd 就可以开始使用了。

特别提示：如果您的屏幕分辨率与主界面的默认显示比例不匹配（过小或过大），您可以手动调整主界面的缩放比例以选择最适合您的显示大小，调整方法可参阅 [调整主界面显示缩放比例（屏幕适配）](#) 一章。

3, 访问您的 kiftd 主页并开始使用

现在, 请打开您的浏览器 (推荐优先使用 Chrome 或 FireFox 等现代浏览器, 对于国产高速浏览器而言, 请选择“极速模式”浏览), 并在地址栏中输入: <http://{您的 IP 地址}:{端口号}/>。

其中“{}”部分需要根据情况自行替换。**端口号** 可在服务器主界面上的“端口号 (Port)”一项查看, 而 **IP 地址** 则可通过“网络与共享中心”查看。

特别提示：关于如何在 Windows 上查看本机 IP 地址的详细过程可参见本节最后方的提示内容。

示例：当您计算机的 IP 地址是 10.0.2.15、且 kiftd 使用的端口号为默认的 8080 时, 那么您需要在地址栏内输入的地址应为: <http://10.0.2.15:8080/>。



输入上述网址并访问后, 您便可以进入到您的网盘主页并开始使用了 (如上图所示)。

同理, 此时您也可以让与您处于同一网段 (例如链接在同一个 WIFI、路由器或交换机的局域网内) 的任意用户访问您的网盘——包括使用手机的用户。

至此, 您已经顺利完成了全部的安装过程。接下来, 请阅读后文的 [体验 kiftd 的全部功能](#) 一节来开始体验 kiftd。


提示：当您点击主界面窗口上方的“关闭”按钮时, kiftd 将隐藏至任务栏并在后台继续运行, 您可以继续进行其他工作。当您再次显示 kiftd 主界面时请双击任务栏图标, 或

点击其右键菜单中的“显示主窗口”。如果您需要彻底退出 *kiftd* 并停止所有访问，请点击位于主界面或任务栏图标右键菜单中的“退出”按钮。


特别提示：对于使用高分辨率显示器的 Windows 10 用户而言，运行 *kiftd* 时可能会遇到任务栏图标被隐藏或遮盖的情况。此时，您可以在任务栏上点击右键，并选择菜单中的“任务栏设置”一项，之后在弹出的设置窗口中找到“选择哪些图标显示在任务栏上”，并将“通知区域始终显示所有图标”开启。这样，您就能正常看到 *kiftd* 的任务栏图标并进行相应操作了。

提示：Windows 操作系统中如何查看自己计算机的 IP 地址？


对于 Windows 用户而言，请打开“网络和共享中心”（您可以右键“网络”并点击“属性”打开这一界面。或者直接在控制面板找到“网络和共享中心”），如图所示：



之后，请点击您目前所用的链接（例如上图示中的“以太网”）：



接下来，在弹出的对话框中点击“详细信息(E)…”按钮：



在打开的“网络连接详细信息”对话框中，找到“IPv4 地址”一项，其后方显示的就是您计算机目前所用的 IP 地址（例如上图中的“10.0.2.15”）。

在 Linux/Unix(Mac OS X)系统下 3 分钟快速安装

1, 首先, 您需要先安装 java 运行环境

Kiftd 的运行需要依赖于 java 运行环境。您可以前往 java 官方网站来免费获得 java 下载: https://www.java.com/zh_CN/ 请按照说明完成安装。


对于 Mac 用户而言, 安装 JAVA 运行环境毫无难度可言, 因为您要做的仅仅是“下一步”, “下一步”及“下一步”并等待其安装结束即可。

对于 Linux 用户而言, java 的运行环境被打包为解压即用版 (tar.gz), 您除了需要将其解压在某一位置外, 还需要为其手动设置 **环境变量** 以使其生效。不知道如何配置环境变量? 您可以参见 [使用命令控制 kiftd \(命令提示符&终端\)](#) 一章。

特别提示: 如果您的操作系统中已经安装了旧版本的 Java (1.8 以下), 则必需将其版本升级为 1.8 或以上, 低于 1.8 版本的 Java 会导致 kiftd 无法启动。

2, 接下来, 安装 kiftd 并运行

Kiftd 的安装十分简单, 通俗来说就是“解压即用”。请将下载好的 kiftd 压缩包解压在一个具备读写与运行权限的文件夹内。例如放置在您的用户目录(home)下。



在本示例中, 我们将其解压在“~/program/kiftd2-test/”, 该文件夹内包含了上图所示的文件内容 (jar 程序的名称可能因您下载的版本不同而不同)。我们称这一文件夹为“kiftd 应用主目录”。

对于 Mac OS X 用户而言, 您只需双击“kiftd-x.x.x-xxx.jar”程序即可打开 kiftd。当您第一次启动它时, 您可能会看到安全性警告——此时, 您可以前往“系统偏

好设置”->“安全性与隐私”，之后点击窗口下方的“仍要运行”按钮以继续启动 kiftd。

对于 Linux 用户而言，您可以使用终端命令来启动 kiftd。首先，打开终端窗口（注：该方法也同样适用于 Mac OS X 用户，因此 Mac 用户也可以尝试一下）：

A screenshot of a terminal window titled "kiftd2-test — java -jar kiftd-1.0.2-SNAPSHOT.jar — 80x24". The prompt is "kohgy1w:kiftd2-test kohgy1w\$". The command "java -jar kiftd-1.0.2-SNAPSHOT.jar" has been entered and executed, resulting in a solid black terminal area.

使用 cd 命令进入到 kiftd 应用主目录，再使用如下命令 **以图形界面方式** 运行 kiftd：

```
java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar
```

再次提醒：对于 Linux 用户而言，如需使用上述命令，请先确认您的环境变量已经正确配置（更多关于终端命令的操作，请参见 [使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）](#) 一章）。

执行上述命令，您会看到 kiftd 的主界面。接下来请点击主界面上的“开启 (Start) >>”按钮来启动 kiftd 服务器。





如图所示，kiftd 服务器已经成功启动。现在，您可以开始使用它了。

特别提示：如果您的屏幕分辨率与主界面的默认显示比例不匹配（过小或过大），您可以手动调整主界面的缩放比例以选择最适合您的显示大小，调整方法可参阅 [调整主界面显示缩放比例（屏幕适配）](#) 一章。

3，访问您的 kiftd 主页并开始使用

想要访问您的 kiftd 主页，首先需要查看您的计算机 IP 地址：

3.1 对于 Mac OS X 用户而言，请打开  系统偏好设置，找到  网络：



“IP 地址”后面的那串数字代表了本机的 IP 地址。

3.2 对于 Linux 用户而言（同样也适用于 Mac OS X 用户），您可以使用“ipconfig”命令查看本机的 IP 地址。您便可以根据自己的网卡编号找到您本机的 IP 地址：

```
kohgyiw ~ -bash — 80x24
ifconfig: flags=0000<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 08:00:27:00:00:00
    inet 192.168.3.104 netmask 0xfffff000 broadcast 192.168.3.255
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
en0: flags=0003<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether ac:de:a6:00:11:22
    inet 192.168.3.104 netmask 0xfffff000 broadcast 192.168.3.255
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: autoselect
status: active
en1: flags=0003<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=0<VLAN_MTU>
    ether 08:00:27:00:00:00
    inet 192.168.3.104 netmask 0xfffff000 broadcast 192.168.3.255
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: autoselect (1000baseTX -full-duplex)
status: active
kohgyiw ~ -bash — 80x24
```

知道自己的 IP 地址后，您便可以使用浏览器来访问您的 kiftD 主页了：

请打开浏览器（推荐优先使用 Chrome 或 Firefox 等现代浏览器。对于国产高速浏览器而言，请选择“极速模式”浏览），并在地址栏中输入如下地址：

<http://{您的 IP 地址}:{端口号}/>

其中“{}”部分需要自行替换，**端口号**可在服务器主界面查看。例如，本机 IP 地址为 192.168.3.104，且端口号为 9000，则需要输入如下地址：

<http://192.168.3.104:9000/>



当您输入上述网址并访问后，即可进入您的网盘主页并开始使用了（如上图所示）。

同理，您也可以让与您处于同一网段（例如链接在同一个 WIFI 或有线路由器的局域网内）的任意用户访问您的网盘——包括使用手机的用户。

至此，您已顺利完成了所有的安装步骤。接下来，请继续阅读下一章来体验 kift 的全部功能。

提示：当您点击主界面窗口上方的“关闭”按钮时，kift 将隐藏至任务栏并在后台继续运行，您可以随时关闭该窗口以继续其他操作。当您需要再次显示 kift 主界面时，请右击位于系统任务栏的 kift 图标，并点击菜单中的“显示主窗口”。如果您需要彻底退出应用并停止所有访问，请点击位于主界面或任务栏图标右键菜单中的“退出”按钮。

体验 kift 的全部功能

无论是 Windows 用户还是 Linux\Unix\Mac OS X 用户，阅读至这一节就代表着您的已经顺利完成了 kift 的安装。非常简单，对吧？

接下来，是时候开始体验 kift 的全部功能了！

在您第一次启动 kift 时，系统会自动生成一个默认的全权限账户，账户名为“admin”，密码为“000000”（当然，您以后也可以修改它或创建其他账户），请

点页面右上方的“登录”按钮，并使用该账户进行登录。登陆成功后，您就可以在主页中随意尝试不同按钮的功能了——比如，试试为您的网盘上传第一个文件？

特别提示：您可以点击页面上“操作”菜单栏中的“上传文件”按钮，或是直接将一个文件拖入页面。此外，您还可以在页面上发现更多功能按钮，您可以随意尝试它们。

学习更多的操作

您可以通过在界面上自行摸索来学会 kiftd 的绝大多数功能——因为 kiftd 的主界面本来就是以“上手即用”为宗旨设计的。不过，kiftd 仍然包含了一些独特的设计，如果您想完全掌握您的 kiftd，可以在必要时（或时间充裕的情况下）继续阅读 [功能说明](#) 一章——使用 kiftd 的特色功能将使得它在您手中变得更加强大。


功能说明

欢迎来到功能说明。虽然 kiftd 的设计宗旨是“上手即用”，但是它仍包含了一些独特的设计，本章将对 kiftd 的功能进行详细介绍以便您更灵活地用它们。

文件搜索

当您需要当前文件夹内搜索文件时，请直接在文件列表上方的搜索框中直接输入关键字并点击“搜索”按钮。

示例：当您需要当前文件夹内查找名为“2018 年工作报告研发部.txt”的文件时，请在搜索栏内直接输入“**工作报告研发部**”并点击“搜索”按钮，如图所示：




如需重新显示全部文件，只需 **清空搜索栏** 并再次点击搜索按钮即可。

特别提示：仅对于本级搜索而言，如过您搜索的关键字中需包含一些特殊字符（例如“+”、“”、“?”等），需用“\”进行转义（例如，搜索名称中含有“*”的文件时，需在搜索框中输入“*”）。*

全局文件搜索

当您需要在整个路径（包含当前文件夹和其中的所有子文件夹）内搜索文件时，请在搜索框中输入“all:{关键字}”并点击“搜索”按钮。

示例：使用全局文件搜索功能查找后缀为“txt”的文件，只需搜索栏中输入“all:txt”并点击“搜索”按钮，如图所示：



当您需要关闭搜索结果时，可选择下列之一操作：

- 1, 清空搜索栏 并再次点击“搜索”按钮（或直接搜索“all:”）；
- 2, 点击 文件列表头部 的“../”；
- 3, 在“上一级”菜单中点击文件夹名；
- 4, 直接点击页面右上方的“刷新”按钮；

特别提示：全局文件搜索需要更多的时间，当文件数目较多时耗时会较长。此外，全局文件搜索的结果还可以继续使用普通文件搜索做进一步的筛选。

拖拽上传

除了使用上传窗口进行文件上传外，您也可以将文件直接拖拽到 kiftd 页面来上传它们。不过需要注意的是，该操作目前只支持现代浏览器（例如 Chrome、FireFox 或国产高速浏览器的“极速模式”），且不支持拖拽文件夹。

上传文件夹

上传文件夹功能可以帮助您上传整个文件夹。该功能必须同时具备“上传”和“新建文件夹”两个权限才可使用，且每次仅能选择一个文件夹进行上传。上传时 仅识别非空文件夹，空文件夹均会被自动忽略。

特别提示：该功能需要现代浏览器（包括使用 Chrome 或其内核的浏览器以及 FireFox）的支持，且无法在 ios 操作系统中使用。

文件列表的显示顺序

不仅仅是搜索，文件排序功能也能够帮助您快速查找所需文件。请点击文件列表头部的“文件名”、“创建日期”、“大小”或“创建者”标签，这样可将文件列表按照指定属性排序（可切换升序或降序）。对文件夹和文件的排序是分别进行的，它们不会混在一起。如果您想恢复默认的显示顺序，可以点击“操作”标签进行重置。

如何选中文件

在主页面的文件列表中上，您可以进行如下操作：

单击 ——选中单个文件；

Shift 键 ——选中多个文件；

Shift+A ——全选&取消选中；

点击空白处 ——取消选中；

Shift+双击——连续选中。例如：您先选中了第 2 行的文件，之后按住 Shift 键双击第 5 行的文件，则 2 至 5 行的所有文件均会被选中（当您双击的文件行前后均有已经被选中的文件时，优先向后选中）。

被选中的文件会以蓝色突出显示，以便于您对它们进行批量操作，例如“删除”、“剪切”、“打包下载”等。

打包下载（ZIP）

文件列表右上方的 [打包下载](#) 功能是为了方便用户快速下载数目众多且文件体积较小的零散文件（能够提高下载效率）及文件夹而准备的，服务器会先将已经选中的文件或文件夹在服务器端打包为 **ZIP 格式**，之后再提供给用户进行下载。该功能 **不推荐用于** 下载体积较大的文件——其压缩所需的时间可能会比直接进行下载更多（同时，压缩也是很消耗 CPU 资源的操作）。因此，当您需要下载体积较大的文件（>500MB）时，推荐直接对其进行下载。

特别提示：打包下载功能不支持使用下载工具，请使用浏览器自带的下载功能进行下载。

获取文件的下载链接

您可以通过点击下载确认窗口中的“下载链接+”按钮来获取指定文件的下载链接，示例如下：



该链接可用于分享至其他用户以便其下载该文件（或是使用“迅雷”等第三方下载工具/软件对其进行下载）。

每个下载链接中的“下载钥匙”（dkey）均为自动生成，有效期持续至服务器关闭前。

特别提示：在链接有效期内，使用该链接进行下载均会直接获得指定文件的下载权限。因此，对于一些敏感资料而言，您应慎重分享其下载链接。

警告：该链接并不能保证适用于所有的第三方下载工具/软件。如果无法顺利完成下载，请切换为浏览器自带的下载功能来进行下载。

设置文件夹访问级别

“文件夹访问级别”功能能够限制他人浏览您的敏感资料，当您在 kiftd 的文件列表中新建文件夹或编辑文件夹时，可以设定该文件夹的访问级别，如下图所示：



其中，文件夹访问级别分为以下三种：

- **公开的**——任何人均可进行浏览访问。
- **仅小组**——仅当访问者使用一个账户登入 kiftd、且该账户与文件夹的创建者为同一小组时才能够访问。账户与小组的相关设置，请参阅 [为账户设置小组](#) 一章。如果该文件夹的创建者无小组设置，则该文件夹仅供创建者自己访问。
- **仅创建者**——仅当访问者使用该文件夹的创建者账户登录时才能够访问。

您的文件夹在设定访问权限后，其他访问者将无法访问未授权的文件夹，也无法进行任何操作。需要注意的是，如果该文件夹的上级文件夹被删除，则它也会被一并删除。


移动文件

如果您需要将某些文件移动到另一位置，请先选中它们，接下来点击操作菜单中的 [剪切](#) 按钮，再进入到目标文件夹内点击 [粘贴](#) 按钮。这样就能将这些文件移动到目标路径下。

各种预览与播放功能

本章将向您详细介绍 kiftd 中各种强大的预览功能的使用方法及其注意事项。

音乐在线播放功能




可以进行下载的账户均可通过文件操作栏的 [播放](#) 按钮来使用本功能。目前支持的音乐格式为 MP3（推荐）、WAV 和 OGG。其中仅有 MP3 格式能够自动解析歌手和歌曲信息。当您把多个音频文件放在同一文件夹时，点击其中任意一个都会打开音乐播放组件并以列表形式开始播放。如果需要显示歌词，请在 [同级文件夹内](#) 上传该歌曲的 LRC 歌词，并确保 [LRC 文件名与对应的音频文件名完全对应](#)（例如“倾尽天下.lrc”对应“倾尽天下.mp3”）。同一路径下，对应的歌词与音乐将在播放时进行配对显示。同理，如果需要显示歌曲封面，仅需再在同级文件夹内上传其封面图片（png/jpg/jpeg/img），且 [该图片的名称与音频文件名或解析出来的歌手名完全对应](#)。

特别提示：若包含中文的 LRC 歌词在显示时出现乱码，可将该歌词文件的编码使用文本编辑器转换为 UTF-8 格式后再重新上传。

（注：展示资源均来源于网络，版权归资源作者所有）

图片在线预览功能




可以进行下载的账户均可通过文件操作栏的 [查看](#) 按钮来使用本功能。目前支持的图片格式为：bmp/png/jpg/jpeg/gif，同级文件夹内的所有图片可以进行依次预览。同时，图片查看器还支持翻转、旋转、缩放、全屏……

当需要预览的图片数量较多时（同级目录下超过 15 个），kiftd 图片查看器会对所有图片进行分页显示。您可以使用翻页功能来切换它们。这样，您能够获得更好的浏览体验。

特别提示：对于超过 2MB 的图片文件，kiftd 会自动进行压缩处理，以达到更快的预览速度（尤其是在网络速度较差的环境下，提速效果更为显著）。当然，该压缩操作仅针对预览功能而不会影响 kiftd 中存储的图片原件。

（注：展示资源均来自网络，版权归该资源作者所有。）

PDF 在线预览功能




在 Linux/Unix(Mac OS X) 系统下 3 分钟快速安装

所有具备 **下载** 权限的用户均可通过点击操作栏的 **预览** 按钮来预使用该功能，便于用户直接在线预览存储于 kiftd 中的 PDF 文档。

Word (docx)、TXT 和 PPT 文档在线预览

(效果：打开中)



(效果：打开后)




所有具备 **下载** 权限的用户可通过点击文件操作栏的 **预览** 按钮来使用该功能，便于用户直接在线预览 Word、PPT 或 TXT 文档。需要提醒的是，该功能仅支持 docx 格式的 Word 文档（不支持 word 97-2004 文档所用的 doc 格式）。

特别提示（关于预览格式）：预览所示的格式可能与实际 Word 版式有所差异，请以实际版式为准。此外，PPT 预览功能暂无法解析动画效果，因此，一些较为复杂的 PPT 可能无法正确预览。

特别提示（关于字体）：在打开 Word 或 PPT 文档的过程中，kiftd 将使用您操作系统中已安装的字体显示其中的文本，如果您的操作系统中未安装该 Word 或 PPT 文档所需的全部字体，那么 kiftd 将自动使用内置的开源免费字体库“文泉驿黑体”进行显示，不过，该字体无法确保所有文本均能正确显示，例如 Word 内嵌表格中的文本。如果您需要为 kiftd 添加更多字体，请将字体文件（例如 ttc 文件或 ttf 文件）放置在位于 kiftd 主目录下的 fonts 文件夹内。例如：如果您希望在 Linux 服务器上运行 kiftd，可将位于 Windows 系统中 C:\Windows\Fonts 文件夹内所需的字体文件（例如 simsunb.ttf 文件为“宋体”的字体文件）拷贝至 kiftd 主目录内的 fonts 文件夹下，这样，您的 kiftd 便也能以 Windows 字体提供 Word 预览功能了。

警告（关于字体版权）：并非全部的 Windows 系统自带的字体都允许自由使用，某些字体（例如“微软雅黑”）可能不允许用于商业用途或将字体文件（ttf）拷贝至其他操作系统，将这些字体文件拷贝至 fonts 内并作为 kiftd 的 Word 预览字体可能导致侵权。

视频在线播放功能



可以进行下载的账户均可通过文件操作栏的 [播放](#) 按钮来使用本功能。目前内置播放器支持的视频格式为：

mp4、avi、flv、wmv、mkv、mov、webm。

能够提供在线影院式的使用体验。

注意：在上述支持的格式中，除使用 AVC (H.264) 格式编码的 mp4 视频可直接播放外，其余格式均需经过内置的 ffmpeg 解码引擎解码后才能播放。解码过程需要耗费一定的时间（取决于视频大小），请耐心等待。视频解码过程仅需进行一次，即后续用户均可直接播放（无需再次等待解码），解码后的缓存文件会保存至服务器关闭。若在线解码时间过长，也可使用第三方转码软件预先将视频在本地转码为 MP4（使用 AVC H.264 编码）后再上传至网盘，以使用户能够直接在线播放。


调整主界面的显示缩放比例（屏幕适配）

默认情况下，kiftd 会根据您的屏幕分辨率大小自动选择合适的缩放比例进行显示。除此以外，您也可以自行调整主界面的缩放比例来设置最适合自己的屏幕的显示大小（对于使用 2K/4K 等高分辨率屏幕的用户而言，可通过适当放大 kiftd 主界面的显示比例来避免因界面内容过小导致的操作不便）。

设置主界面缩放比例的方法十分简单，请根据以下 3 步进行操作。

1. 找到程序主目录内的 conf 文件夹，并在其中新建一个文本文件（txt），

将其命名为 **init.txt** ， 示例如下：



2. 打开 init.txt 文件并在其中输入下列内容（使用英文输入法）：


scale={缩放比例}

等号后方的 **{缩放比例}** 处可填写一个值为 0.9-10.0 之间的数字，该数字代表了主界面的缩放比例。该比例越大则主界面的显示比例越大，反之则越小（基准值 1.0 为 1440x900 分辨率下的最佳显示比例）。若该值的设置超过了指定范围，则会按照最接近的极限值生效。示例如下（将缩放比例调整为 1.5）：



3. 保存“init.txt”文件并启动 kift-d。如果上述设置正确，则会在程序启动后立即生效。示例如下：

（当设置 `scale=1` 时的界面比例）



(当设置 scale=1.5 时的界面比例)



管理 kiftd 中的文件

当您需要浏览存放在 kiftd 中的文件并进行文件的导入、导出工作时，可以使用 kiftd 的“文件”功能——全称为“文件管理”。要使用该功能，请点击位于应用主界面上的“文件”按钮，位置如图所示（当界面被最小化或隐藏时，您也可以在 kiftd 托盘图标的右键菜单中启动该功能）：



文件管理界面的操作方式类似于常见操作系统的文件管理器，其示例效果如下：



在显示的文件列表中，黑色项目代表文件，蓝色项目代表文件夹。如果您需要进入某一文件夹，请直接 **双击** 它。

您可以通过 **单击** 或 **Shift+单击** 来选取文件和文件夹，之后使用操作栏中的各种按钮对其进行相应的操作。

除了使用操作栏中的“导入”按钮外，您也可以尝试直接将需要导入的文件或文件夹拖入文件浏览窗口中以进行导入。

注意：当您正在使用一个 kiftd 的文件管理功能操作某个文件系统时，无法再启动第二个相同的 kiftd 进行操作，以避免冲突。

警告：在导入或导出过程中选择“终止”会强行终止当前的操作（不安全），未完成的文件将无法使用。对于未完成的文件，您需要重新执行操作并覆盖它们。


特别提示：如果您使用命令模式启动 kiftd（例如在无图形界面的环境下进行操作），同样可以使用命令进行文件的浏览、导入和导出。具体内容请参见 [使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）](#) 中的 [使用命令进行本地文件管理](#) 章节。

服务器设置

本章将介绍如何修改 kiftd 的一些关键性设置以帮助您灵活地控制它。本章针对不同的使用用户分为两种模式：[在设置窗口中修改配置](#) 和 [直接修改配置文件](#)，前者适用于大多数普通用户在日常使用中进行操作；而后者则是为了方便无图形界面的 Linux 服务器用户进行操作。无论使用哪种方式，其效果均完全相同。

在设置窗口中修改配置

以下设置操作适用于使用图形界面的普通用户。请在 [kiftd 服务器关闭时](#)

点击 kiftd 主界面上的  按钮来打开 kiftd 服务器设置界面。如图所示：



接下来将向您介绍该界面上的各项设置的意义，并说明如何修改它们。

自定义端口号

“端口号”代表了一个特定的 ID 用于标识通信的程序，而 kiftd 默认使用 8080 端口。假定您的 IP 地址为 192.168.0.1，则访问者需要在地址栏中输入 <http://192.168.0.1:8080/> 来访问您的 kiftd 主页。

如果您的 8080 端口已经被其他程序占用，或者您希望将 kiftd 的端口号改为一个您喜欢的数字，只需在“端口”一栏输入一个 1-65535 之间的整数（一般大于 1024）即可。例如下图所示的 9000：

端口(port):

这样，当您再次启动服务器时 kiftd 将以新端口开启服务。此时，用户将使用新端口访问您的 kiftd（例如：<http://192.168.0.1:9000/>）。

特别提示：Web 浏览器的默认端口为 80。如果您将 kiftd 的端口号也设置为 80，则用户无需输入端口号也可以访问您的 kiftd（例如：<http://192.168.0.1/>）。

注意：对于 Linux 和 Mac OS X 用户而言，使用 1024 以下的端口号需获得管理员权限，此时您可以使用 `sudo` 命令运行 kiftd，详见 [使用命令控制 kiftd（命令提示符&终端）](#) 一章。

设置“必须登入”功能

有些时候，您可能需要将 kiftD 作为一个私人云存储平台使用。这种情况下，您可能不太希望任何人都能直接查看您的文件列表。此时，您可以选择开启“必须登入”功能来限制对于主页面的匿名访问。

要开启该功能，仅需要将“必须登入”设置改为“是”即可。如下图所示：



设置登录验证码类型（或关闭登录验证码）

kiftD 提供了登录验证码机制来应对复杂网络环境下账户密码可能被暴力破解的风险。目前，kiftD 提供了三种验证码模式：**标准**、**简化**、**关闭**，其中：

“**标准**”验证码最为复杂、识别难度最高，因此也最为安全，**适合在公共网络环境下使用**。它是 kiftD 的默认设置。

“**简化**”验证码更加容易识别，同时安全性也较低。如果您不希望验证码过于复杂，**且在使用环境较为安全的前提下**，可以考虑采用该项设置。

“**关闭**”验证码将关闭验证码功能，这意味着账户密码可能面临被暴力破解的风险。**仅推荐在完全安全的内部网络环境下使用**。

您可以根据自身需要决定使用何种验证码类型。

如图所示，将验证码的类型设置为“简化”：



设置方法很简单，只需在“登录验证码（VC type）”下拉菜单中选取您需要的验证码类型并点击应用即可。

管理文件系统存放路径

kiftD 中的所有文件数据均使用自身的 **文件系统** 进行存储。因此，**文件系统的可用容量**决定了您的 kiftD 能够存储多少文件。如果您希望对文件系统的存放

路径进行管理, 可以点击“文件系统路径”后面的“管理”按钮进行操作。如图所示:



1. 设置主文件系统存储区:

一般情况下, 文件系统中仅需设置一个 **主文件系统** 存储区的路径即可 (如上图所示), 它是文件系统的核心存储区, 初始路径为程序主目录下的“filesystem”文件夹。

您可以根据自身需求 **自由修改** 其存放路径, 从而确保 kiftd 有足够的存储容量使用。

特别提示: 如果您将文件系统存放路径设置为一个空的文件夹, 则 kiftd 将自动生成一个新的、无任何数据的空文件系统。如果您需要移动文件系统并保留其中存储的数据, 则需要先将原文件系统文件夹 (例如 kiftd 主目录下的 filesystem 文件夹) 移动到目标位置, 再将其新路径设置为主文件系统存储路径。这样一来, kiftd 将继续使用原文件系统内存储的数据。同时, 您需要为主文件系统预留一定的空闲容量作为存储文件节点信息以及上传文件和各项预览功能的缓存区 (一般情况下, 推荐预留 5-10 GB 的空闲容量, 预留的空闲容量最低不得小于预计上传文件的体积)。

示例——在 Windows 系统中, 将主文件系统移动至 D 盘内并保留原有数据:

- 将原始的 filesystem 文件夹移动至 D:\ 路径下。
- 在“管理文件系统路径”窗口中选中类型为“主文件系统”的行, 并点击“修改路径”按钮, 选中 D:\filesystem 文件夹, 再点击“选择”。
- 关闭管理文件系统路径界面, 之后点击设置界面上的“应用”按钮。
- 开启 kiftd 服务器。

特别提示: 当然, 您也可以将一个 kiftd 的文件系统文件夹进行拷贝, 并将其设置为一个新的 kiftd 的主文件系统路径。这样, 新的 kiftd 将直接“继承”原有的文件系统数据——这对于升级 kiftd 并保留原有的文件十分重要。

2. 设置扩展存储区:

如果您对存储容量的需求较大，那么您还可以为 kiftd 的文件系统额外添加最多 31 个“扩展存储区”路径。这些“扩展存储区”能够设置在不同的硬盘分区中，并分担“主文件系统存储区”的存储压力，从而方便您在不借助硬盘阵列技术的前提下使用多块硬盘来进一步扩展 kiftd 的可用容量。

添加扩展存储区路径的方法很简单，只需点击“管理文件系统路径”界面上的“新建 扩展存储区[Add]”按钮，然后选择一个新的文件夹作为扩展存储区使用即可。

示例——在 Windows 系统中，添加 3 个位于不同硬盘分区的路径“D:\kiftd_extend1\”、“E:\kiftd_extend2\”和“F:\kiftd_extend3\”作为 kiftd 的扩展存储区使用：

- a) 分别创建三个新文件夹：“D:\kiftd_extend1”、“E:\kiftd_extend2”和“F:\kiftd_extend3”（文件夹的名称可自由设置）。
- b) 点击“新建 扩展存储区[Add]”按钮，并依次将三个新文件夹设置为扩展存储区。
- c) 关闭“管理文件系统路径”窗口，之后点击设置窗口上的“应用”按钮。
- d) 开启 kiftd 服务器。

当您设置扩展存储区后，新的文件数据将优先存放至可用容量最大的扩展存储区内，以确保主文件系统的空闲容量最大。若所有的扩展存储区均已存放满，则新的文件数据会存放至主文件系统内。

特别提示 1：在一个硬盘分区下设置多个扩展存储区并无意义。


特别提示 2：当您设置了扩展存储区后，由于 kiftd 在文件上传后还需要将上传的文件数据从位于主文件系统的文件缓存区移动到扩展存储区中，因此，上传操作可能会出现一定的延迟。此为正常现象，您只需耐心等待上传操作完成即可。

特别提示 3：扩展存储区的移动方法与主文件系统的移动方法完全一致，移动时应注意存储区路径与编号的对应关系，不同编号的存储区中保存的数据不可互换。此外，如果您希望将另一个 kiftd 的文件全部继承，那么其扩展存储区也需要一同拷贝。

警告：删除一个扩展存储区将会导致其中存储的文件数据丢失，因此，您需要慎重执行该操作。同时，若使用中出現“掉盘”情况（即某一扩展存储区所在的硬盘分区丢失），则应及时进行恢复并在确保该硬盘分区重新可用后再关闭或启动服务器。

日志记录功能

日志功能能够方便您了解 kiftd 的操作历史——包括**错误信息**和**文件操作记录**（例如谁在什么时候删除了哪个文件）。该日志根据不同需要分为三个等级：**记录全部**（包括各种操作、错误信息及文件操作记录）、**仅异常**（记录 kiftd 运行过程中出现的错误信息）、**不记录**（不记录任何信息，也不生成日志）。您可以通过设置自由选择一个等级来进行日志管理。如图所示：



直接在“日志等级（port）”下拉菜单中选取您需要的等级并点击应用即可。

这些日志文件保存在哪？

日志文件会被生成在 kiftd 应用主目录下的 logs 文件夹内。它们按照 生成日期 命名，并以 klog 为后缀。您可以使用 任意文本编辑器 打开并读取它们。

特别提示：如果出现在 Windows 下使用“记事本”打开时出现换行混乱的情况，您也可以选用一些高级文本编辑器打开——例如 Word，打开该文件时将编码格式设置为 其他-“UTF-8”，并将行终止符号选为“仅回车符”。

如何阅读日志文件的内容？

日志文件中，每一个日志段落均代表着一件事，分为 **TIME**（何时）**TYPE**（何事）和 **CONTEXT**（具体内容）三部分。

下面是一个日志段落的示例：

```
TIME:
2018年07月26日 09:28:44
TYPE:
Event
CONTENT:
>ACCOUNT [admin]
>OPERATE [Upload file]
>PATH [ROOT]
>NAME [kift说明文档.pdf]
```

该示例表示的含义是：

一个叫做 `admin` 的账户（ACCOUNT）；

在 2018 年 07 月 26 日的 9 点 28 分 44 秒（TIME）；

在 `ROOT` 路径下（PATH）；

上传了（OPERATE）；

一个叫做“kiftd 说明文档.pdf”的文件 (NAME);
的事件 (TYPE)。

实际上，日志内容均为简单的英语描述，相信您能很轻松地读懂它们。

注意：为确保日志的统一性，在线播放视频和音频文件也将被记录为“下载”[Download file]事件。


修改缓存大小

缓存值代表了每当有一个用户开始进行下载操作时，kiftd 服务器为其分配多少内存空间（该内存为提供下载服务所需）。

其默认为 1024KB (1MB)，这意味着当有 50 个用户同时进行下载时，kiftd 会额外占用 50MB 的内存。而当有 100 个用户同时进行下载时，kiftd 会额外占用 100MB 的内存。

如果您的内存较小，可以适当调低该值。该值越低，则硬盘读取操作会越频繁。因此，当您设置该值时应综合考虑您的内存容量及您希望的最大用户承载量，并选取一个合理的值。

如图所示，将缓存大小降低为 512KB：

A screenshot of a configuration interface showing a label '缓存大小(buffer):' followed by a text input field containing the number '512' and the unit 'KB' to its right. The input field has a blue border and a cursor is visible inside.

该值的取值范围为大于 0 的整数，以 KB 为单位。该值不能大于您的内存容量（否则将导致 kiftd 因可用内存不足而崩溃），且最大不能超过 2147483648。


特别提示：当您的硬盘读写性能已经达到最高时，继续增加缓存的内存占用并不能提高用户的下载速度。对于大多数普通用户而言，只需保持该设置为默认的 1024KB 即可。

直接修改配置文件

对于 无法使用图形界面启动 kiftd 的用户 以及 具备一定操作经验的用户 的而言，可以通过直接修改 kiftd 配置文件的方式来进行参数设置。

Kiftd 的配置文件是 kiftd 存储设置信息的基础。该文件位于 kiftd 主目录下的 conf 文件夹中，名为 **server.properties**。您可以使用任意文本编辑器打开并编辑它。

初始服务器配置文件如下图所示：



```
server.properties ~
#<This is the default kift server setting file. >
#Sun Jul 07 14:31:40 CST 2019
VC.level=STANDARD
port=8080
mustLogin=0
FS.path=DEFAULT
log=E
buff.size=1048576
```

特别提示：如果您使用 Windows 中的“记事本”浏览并编辑该文件，可能会出现文件换行混乱。此时，您可以选用一款高级文本编辑器打开它——例如使用 Word 打开，并将编码格式设置为其他-“UTF-8”，换行符设置为“仅回车符”。

该文件的编辑规则为：以行为单位定义一项配置，每项配置均以“配置名称=配置值”的形式进行设定（前两行除外，那是该文件的生成日期记录），其中，“=”前方的“配置名称”是预先设定好的字符串，不可随意修改；而“=”后方后的“配置值”则可根据需要进行修改。

接下来，本文将逐一介绍这些配置的含义及设置方法，您可以对照本文所列示例对其进行所需的修改。

请不要随意删除该文件中的任何配置项，修改时必须遵守“每项配置独占一行”的原则，不可将多项配置写于同一行。

提示：当您修改了服务器配置文件后，必须保存文件并重新启动 kift 应用才能够加载最新的配置信息。

注：关于各项配置所代表的意义，请参照前一节 [在设置窗口中修改配置](#) 中的相关介绍。

自定义端口号

port=9000

您可以将该项中的值改为您希望使用的端口号，取值范围 1-65535。

设置“必须登入”功能

`mustLogin=O`

您可以将该项中的值设置为“O”或“N”（均为大写字母）。其中 O 代表 OFF（关闭），N 代表 ON（开启）。如果该项设置为 N，则访问者必须输入一个账户登入 kiftd 才可进入主页并查看文件列表。

设置登录验证码类型（或关闭登录验证码）

`VC.level=STANDARD`

您可以将该项中的值设置为“STANDARD”、“SIMP”或“CLOSE”（均为大写字母）。其中，“STANDARD”代表使用“标准”验证码，“SIMP”代表使用“简化”验证码，“CLOSE”代表关闭验证码。

管理文件系统存放路径

1.修改主文件系统存放路径

`FS.path=DEFAULT`

您可以将“DEFAULT”一值修改为您希望存放主文件系统的文件夹路径。值得注意的是，在 Windows 系统下必须使用“\”符号作为目录层级分割符，而在 Linux 和 Mac OS X 系统下则必须使用“/”符号作为目录层级分隔符。

示例：

`FS.path=D:\filesystem\`（Windows）

`FS.path=/User/kohgylw/filesystem/`（Linux & Mac OS X）

如果您希望将文件系统的存储路径还原为默认值（即程序主目录中的“filesystem”文件夹），则仅需将该值设置为“DEFAULT”。

2.设置扩展存储区路径

`FS.extend.{编号}={扩展存储区路径}`

如需添加扩展存储区，可以在文件空白行处添加如上设置（最多可添加 31 项）。其中 **{编号}** 处可设置为 1-31 之间的的整数（每个扩展存储区使用的编号必须唯一）；而 **{扩展存储区路径}** 处则需要填写您希望的扩展存储区文件夹路径，其设置规则与设置主文件系统存放路径一致。

示例：

...

FS.extend.1=E:\\kiftd_ext1\\ (Windows)

FS.extend.5=/Volumes/NewHardDisk/ (Linux & Mac OS X)

...

日志记录功能

log=E

请将该值设置为“E”、“R”或“N”三种大写字母之一，其分别代表了记录全部、仅异常和不记录。

修改缓存大小

buff.size=1048576

请将该值改为您希望的缓存大小。请注意，该配置以 B (byte) 为单位，1 KB=1024 B，配置时请注意换算大小。

用户账户与权限设置


基本账户信息设置

Kiftd 的账户设置及权限管理均通过 **修改账户配置文件** 的方式实现——无论是新增、修改还是删除账户，均十分简单。

首先，请前往 **kiftd 的主目录** 中找到名为 **conf** 的文件夹，之后使用 **任意文本编辑器** 打开其中名为 **account.properties** 的文件。

特别提示：该文件会在您第一次启动 kiftd 后生成。您可以使用“记事本 (Windows)”、“文本编辑 (Mac OS X)”或“nano (Linux)”打开并编辑它。

打开该文件后，您将会看到如下图所示的内容：



```
account.properties
#<This is the default kiftD account setting file. >
#Fri Dec 28 11:37:14 CST 2018
admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
authOverall=l
```

以创建一个新的账户为例，您只需要在该文件的空白位置另起一行，并写入如下内容：

`{账户名}.pwd={该账户的密码}`

`{账户名}.auth={该账户的权限}`

其中，第一项中的 `{账户名}` 部分为任意英文字符或数字组成的文本（不推荐使用特殊符号），用于定义账户名；`{该用户的密码}` 部分也为任意英文字符或数字组成的文本，它代表了用户登录该账户时需要输入的密码。

以系统生成的默认账户“admin”为例：

`admin.pwd=000000`

该项定义了账户 admin 的登录密码为 000000。

特别提示：用户名需唯一。

而第二项中的 `{该账户的权限}` 部分则代表了该帐户允许执行的操作（例如删除文件、上传文件等），该项需要使用下列 **特定字符** 进行设定（均为小写字母，可以连续写多个，无顺序要求）：

- ◆ “c”：创建文件夹
- ◆ “u”：上传文件
- ◆ “d”：删除文件或文件夹
- ◆ “r”：重命名文件或编辑文件夹
- ◆ “l”：下载文件
- ◆ “m”：移动文件或文件夹（剪切-粘贴）


以系统生成的默认账户“admin”为例：

`admin.auth=cudrm`

该项定义了账户 admin 具备“c”、“u”、“d”、“r”、“m”权限。

示例 1:

新建一个名为“kohgylw”的账户，并将其密码设置为“123456”，授予“上传文件（u）”和“创建文件夹（c）”的权限：



```
account.properties
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019


admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=123456
kohgylw.auth=uc

authOverall=l
```

示例 2:

再继续新建一个名为“kohgylw2”的账户，并将其密码设置为“654321”，授予“移动文件（m）”和“删除文件或文件夹（d）”的权限：



```
account.properties
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.pwd=123456
kohgylw.auth=uc

kohgylw2.pwd=654321
kohgylw2.auth=md

authOverall=l
```

同理，您还可以仿照上述方法在该文件的下方继续设置更多的账户（数量不限），只需确保每一条账户设置（等号相连的一项）均 **独占一行** 即可。

为账户设置小组

除了上面提到的一些必要的设置外，您还可以额外为一个账户添加小组设置项（该项选填，可缺省），方法如下：

```
{账户名}.group={小组名}
```

其中 **{小组名}** 应设置为具有代表性的、任意英文字符或数字组成的字符串。当一个账户未进行该项设置时，则该账户不属于任何小组。

特别提示：为账户设置小组有何意义？请参见 [设置文件夹访问级别](#) 一章。

示例 1：

将账户“foo”和账户“bar”都设置为小组“A”的成员：

```
foo.group=A
```

```
bar.group=A
```

示例 2：

您还可以为一个账户设置多个小组，令其能够访问多个小组的文件夹——方法是将多个组名以“;”分割（注意，这是个英文的分号），例如：

```
foo.group=A;B
```

示例 3：

某些情况下，您可能希望一个账户能够访问所有小组文件夹。此时，您可以将该账户的组名设置为组名通配符“*”。例如：

```
admin.group=*
```

这样，账户“admin”将能够访问任意小组的文件夹（例外情况是创建者无小组设置），且其创建的小组文件夹也能够被任意具备小组的成员查看（包括小组名称同为“*”的账户，但不包括无小组设置的账户）。

特别提示：仅当单独使用“”作为小组设置时才会作为组名通配符解析。例如下列设置中 `kiftd` 仅认为“*”也是一个普通的组名：*

```
foo.group=A;*
```

```
bar.group=*;B
```


警告：如果您为某个账户设置了这样的小组名：“;”、“”（等号后面什么也不写），则系统会认为该账户不属于任何小组（因为没有小组名），但是它们创建的文件夹可以被组设置为“”的账户访问。*

设置公共权限

您可能已经注意到了，初始的账户配置文件中还存在着一个较为特殊的权限设置：“**authOverall**”——即“公共权限”。该项用于配置所有访问者（包括未登录的匿名访问）均具备的公共操作权限，其设置规则与账户的权限设置规则完全相同，默认为“l”（下载文件）。

示例 1:

为全部用户（包括未登录的匿名访问者）授予“下载文件（l）”和“移动文件或文件夹（m）”权限：



```
account_properties
#<This is the default kiftd account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000


kohgy.lw.pwd=123456
kohgy.lw.auth=uc
kohgy.lw.group=A

kohgy.lw2.pwd=654321
kohgy.lw2.auth=md
kohgy.lw2.group=A

authOverall=l
```

示例 2:

不授予任何公共权限（可使用无任何意义的字母 n 进行占位）：



```
account_properties
#<This is the default kiftd account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgy.lw.pwd=123456
kohgy.lw.auth=uc
kohgy.lw.group=A

kohgy.lw2.pwd=654321
kohgy.lw2.auth=md
kohgy.lw2.group=A

authOverall=n
```

为账户在特定文件夹中授予额外权限

除了上文中提到的账户权限设置方法以外,您还可以通过在特定文件夹中为账户授予额外权限的方法将账户的权限设置精确到文件夹级别,方便您在复杂的使用场景中更加灵活地设定账户的权限。


为账户在特定文件夹中授予额外权限的方法如下:

{账户名}.auth.{文件夹 ID}={账户在该文件夹内拥有的额外权限}


添加上述设置后,当 **{账户名}** 所对应的账户在进入 **{文件夹 ID}** 指定的文件夹(或其子文件夹)时,将获得 **{账户在该文件夹内拥有的额外权限}** 授予的额外操作权限。

其中, **{文件夹 ID}** 可以通过如下方式查看:

- 1, 进入需要查看的文件夹,并点击位于文件列表 **左上方** 的文件夹名称链接:




- 2, 在弹出的“详细信息...”提示窗口中查看该文件夹所对应的文件夹 ID:



示例：

账户“test”已经具备了“上传文件 (u)”和“下载文件 (l)”权限，现在，再在“test 的个人文档”文件夹中为其额外授予“删除文件或文件夹 (d)”的权限：
(第一步，查看“test 的个人文档”文件夹的文件夹 ID)



(第二步，为账户“test”添加额外权限设置：test.auth.d5d113d6-aced-466b-9e09-139d241e02ee=d)

```
account.properties
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
admin.group=*

test.auth=u
test.pwd=000000
test.auth.d5d113d6-aced-466b-9e09-139d241e02ee=d
authOverall=l
```

如此一来，账户“test”便在“test 的个人文档”文件夹中拥有“删除文件或文件夹（d）”的权限了。

特别提示：上述方法中授予的额外权限也适用于目标文件夹中的所有子级文件夹，因此对于同一账户而言，父文件夹的额外权限将会逐级叠加至子文件夹。

警告：当一个文件夹被删除时，程序将自动清理与之对应的所有额外权限设置项（这是为了防止在账户配置文件中积累过多已经失效的配置）。因此，推荐您在每次设定账户配置后将原始的配置信息进行备份，以便您在后期进行查询和对照。

设置账户上传文件体积限制

当您不希望某一账户上传过大的文件时，可通过为其添加额外的最大上传文件体积限制的方式来限制其上传文件的最大体积，方法如下：

{用户名}.maxSize={最大上传文件体积}{存储单位（可选）}

其中，**{最大上传文件体积}** 可设置为 **负数** 或 **1 至 2147483647 之间的整数**。当其设置为 **1 至 2147483647 之间的整数** 时，允许上传小于或等于该体积的文件；当其设置为 **负数** 时，允许上传任意体积的文件；当其设置有误（包括设置为 **0**）时，则 **不允许任何体积的文件上传** 并提示其联系管理员。

{存储单位（可选）} 可用于指定最大上传文件体积使用的存储单位：“KB”、“MB”或“GB”（不区分大小写）。若不写该项，则默认以 Byte (B) 作为存储单位。

示例 1：

设置账户“kohgylw”的最大上传文件体积为 1024 B（即 1 KB）：

```
account.properties
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.auth=u
kohgylw.pwd=123456
kohgylw.maxSize=1024

authOverall=l
```

(上述设置也可以写为“kohgylw.maxSize=1 KB”，效果完全相同)。

示例 2:

设置账户“kohgylw2”的最大上传文件体积为 100 MB:

```
account.properties
#<This is the default kift account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000

kohgylw.auth=u
kohgylw.pwd=123456
kohgylw.maxSize=1024

kohgylw2.auth=u
kohgylw2.pwd=654321
kohgylw2.maxSize=100 MB

authOverall=l
```

特别提示：在示例 1 和示例 2 中，由于账户“admin”未设置上传文件体积限制，因此其仍可以上传任意体积的文件。

除了能够为某一账户单独设置最大上传文件体积外，您还可以设置一项适用于所有具备上传权限的访问者（包括未登录的匿名访问者）的**默认最大上传文件体积“defaultMaxSize”**，其设置规则与账户的最大上传文件体积设置规则完全相同：

defaultMaxSize={最大上传文件体积}{存储单位（可选）}

该项配置的作用如下：


- 1, 当 **不存在** 该项设置时，所有具备上传权限的匿名访问者和未设置最大

上传文件体积的账户均可上传任意体积的文件；而设置了最大上传文件体积的账户则以自身设置为准。

2, 当 **存在** 该项设置时, 所有具备上传权限的匿名访问者和未设置最大上传文件体积的账户均以此设置为准; 而设置了最大上传文件体积的账户仍以自身设置为准。

示例 3:

将默认最大上传文件体积设置为 1 MB (对所有匿名访问者和“kohgylw2”生效), 同时单独指定账户“admin”可上传任意体积的文件、账户“kohgylw”可上传体积不超过 10 MB 的文件:



```
account.properties
#<This is the default kiftD account setting file. >
#Mon Jan 21 15:58:31 CST 2019

admin.auth=cudrm
admin.pwd=000000
admin.maxSize=-1

kohgylw.auth=d
kohgylw.pwd=123456
kohgylw.maxSize=10 MB

kohgylw2.auth=d
kohgylw2.pwd=654321

authOverall=lu
defaultMaxSize=1 MB
```

特别提示: 在示例 3 中, 由于存在默认最大上传文件体积设置, 因此, 如果您仍希望账户“admin”能够上传任意体积的文件, 就必须为其显式指定“admin.maxSize=-1”。

删除账户

当您需要删除某个用户时, 只需将用户的配置项全部删除即可。

警告: 如果您将某一账户的设置删除, 则该账户创建的所有非“公开的”文件夹将无法被任何人访问或删除。补救措施是再设置一个完全同名的账户来访问这些“走失”的文件夹。当然, 最好的做法是在删除一个账户之前先将其创建的所有非“公开的”文件夹处理好, 再删除其账户设置。

如何使新的账户设置生效？

账户配置文件（`account.properties`）修改完成后，您只需将它 **保存并关闭** 即可令其生效。`kiftd` 会动态监听账户配置文件的任何改动，并自动加载最新的账户配置（可能需稍等片刻）。

使用命令控制 `kiftd`（命令提示符&终端）

当您需要无图形界面的操作系统上（例如很多服务器使用的 Linux 版本就不具备图形界面）部署 `kiftd` 时（或者您更喜欢使用命令提示符在 Windows 上进行操作），可以使用 **命令模式** 启动并操作 `kiftd`，其使用效果与界面操作完全相同。

本节将介绍如何在纯命令环境下操作 `kiftd`。

前期准备工作

对于使用安装版 `java` 的 Windows 和 Mac OS X 用户而言，您无需进行任何准备工作；而对于 **使用解压即用版 `java` 的 Linux 用户及 Windows 用户** 而言，您需要先将 `java` 主目录中的 `bin` 文件夹添加到您的环境变量 `PATH` 中。

在 Linux 系统中，一个较为常见的做法是通过配置 `.bash_profile` 文件达到该效果：

1. 在您的用户主目录（`~`）下使用文本编辑器（例如 `nano`）创建一个新的文本文件（如果已经存在，则直接进行编辑即可）：

`.bash_profile`

2. 在该文件的空白处加入以下内容：

```
export PATH={您 JAVA 的解压路径}/bin:$PATH
```

3. 保存修改。
4. 执行以下命令使得该环境变量配置文件立即生效：

```
source .bash_profile
```

完成上述步骤后，您便能够在任意路径下使用 `java` 命令了。当然，您可以通过以下方式测试它是否已经可用：

```
java -version
```

如果在该命令执行后能正确显示 java 的版本信息，则说明配置成功。否则请重新检查 PATH 配置。

使用命令启动 kiftd

如果您是 Windows 用户，请使用管理员身份进入“命令提示符”（CMD），如果您是 Linux/Mac OS X 用户，请开启终端（Shell）。下列操作均使用键盘操作，因此请先将鼠标放在一边。

1. 使用 cd 命令进入 kiftd 应用主目录。例如：

```
cd /home/kohgylw/kiftd-master
```

2. 以命令模式启动 kiftd：

```
java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -console
```

现在，您应该可以看到 kiftd 的提示信息了。接下来，请您根据相应的提示信息尝试各种操作，您会根据这些提示很快学会 kiftd 的所有控制命令。

特别提示：在 kiftd 运行的过程中请勿关闭终端窗口或命令提示符窗口，否则将导致 kiftd 退出。同理，如果您使用 SSH 进行远程操作，则断开 SSH 连接也会导致终端关闭并令 kiftd 退出。要免该问题，请参阅 [以后台形式运行 kiftd \(Linux/Mac OS X 终端\)](#) 一章。

直接启动 kiftd 服务器

除了进入 kiftd 命令控制模式进行操作外，您也可以使用“简化启动命令”来直接启动 kiftd 服务器：

```
java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -start
```

该操作将不再进入 kiftd 控制台模式并 **直接开启 kiftd 服务器** ——如果您需要将 kiftd 设置为开机启动项，该操作将十分便捷。

以后台形式运行 kiftd (Linux/Mac OS X 终端)

如果您希望 kiftd 在终端中以后台形式运行（避免关闭终端或断开 SSH 连接造成的程序退出），可以使用如下方式进行操作：

Linux/Unix 原生后台执行方式

请使用如下命令启动 kiftd:

```
nohup java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -start & echo $!
```

该操作将令 kiftd 以后台模式运行, 直接启动服务器且不受终端关闭的影响, 持续提供访问服务。KiftD 的所有输出信息将保存在同级目录下的 nohup.out 文件中, 同时该命令还会在下方打印其进程的 PID 号。

当您需要结束 kiftd 运行时, 可以使用如下命令将其关闭:

```
kill {PID}
```

Screen 工具 (推荐)

Screen 工具能够虚拟出一个终端并执行相应的操作。使用前, 您需要先安装该工具, 例如在 Ubuntu 系统中, 您可以使用以下命令进行安装:

```
apt-get install screen
```

该工具安装完成后, 您便可以使用它来运行 kiftd:

1, 创建一个虚拟终端:

```
screen -S {自定义的虚拟终端名称}
```

例如:

```
screen -S kiftD
```

2, 在虚拟终端中以命令模式启动 kiftd:

```
java -jar kiftD-x.x.x-xxx.jar -console
```

之后您便可以断开 SSH 连接或者使用 Ctrl+A D (按住 Ctrl 键不放, 依次按下 A 键和 D 键) 键暂时退出虚拟终端以进行其他操作。

3, 当您需要继续操作 kiftd 时:

请使用 SSH 重新链接至远程服务器, 之后使用虚拟终端名重新回到 screen 虚拟终端:

```
screen -r {自定义的虚拟终端名称}
```

例如:

```
screen -r kiftD
```


这样您便能返回之前的虚拟终端并继续操作 kiftd。

使用命令进行本地文件管理

进入命令模式并进行文件管理

命令模式下，您可以随时使用文件管理功能来浏览存储在本地文件系统中的文件，并执行文件的导入和导出操作。

首先，请使用命令模式启动 kifted，之后执行“-files”命令进入文件管理模式，操作如下：



```
kifted-test — java -jar kifted-1.0.10-RELEASE.jar -console — 80x24
-kifted 文件管理
-status 查看服务器状态
-help 显示帮助文本

kifted: console> -files
[2019年01月05日 09:15:35]已载入文件管理功能。

[2019年01月05日 09:15:35]初始化文件节点...

[2019年01月05日 09:15:35]文件节点初始化完毕。

命令帮助：
kifted files:您可以输入以下指令进行文件管理：
ls 显示当前文件夹内容
cd ["文件夹名称" 或 "--文件夹序号"] 进入指定文件夹（示例："cd Foo" 或 "cd --1"，
如需返回上一级请输入"cd .."）
import ["要导入的本地文件（必须提供完整路径）" 将本地文件或文件夹导入至此
export ["目标名称" 或 "--目标序号"（若不提供则导出当前文件夹的全部内容）"（要导
入本地的路径（必须提供完整路径）" 将指定文件或文件夹导出本地
rm ["文件夹名称" 或 "--文件夹序号"] 删除指定文件或文件夹
help 显示帮助文本

kifted: #0073
```

之后，您可以根据程序给出的提示文本尝试进行各种操作——这些操作与Linux的Shell文件操作命令相似且提示详尽，相信您能够通过简单的尝试很快学会如何使用它。

直接使用导入&导出命令

除了进入 kifted 的命令模式进行文件导入和导出工作外，您也可以直接通过简化的命令来执行文件的导入或导出（尤其是在不启动 kifted 时）：


导入命令： `java -jar kifted-x.x.x-xxx.jar -import {参数 1}{参数 2}`

参数 1: 请填写需要存放导入文件（或文件夹）的 kifted 文件夹路径，例如

“/ROOT”，该路径必须已存在。该参数被省略时，会将导入的文件存放至 kiftd 的根目录（/ROOT）中。

参数 2：请填写需要导入的本地文件（或文件夹）路径，例如“/home/your/files.zip”或“/home/your/documents/”，该参数不可省略，且**必须使用完整的路径名**。

示例：将位于本地的“/Users/kohgylw/Downloads/test.txt”文件导入至 kiftd 中的“/ROOT/txt/”文件夹内：



```
kiftd-test kohgylw@kohgylw:~$ java -jar kiftd-1.0.10-BETA5.jar -import /ROOT/txt
/Users/kohgylw/Downloads/test.txt
[2019年01月05日 09:45:32]初始化文件节点...
[2019年01月05日 09:45:32]正在载入配置文件...
[2019年01月05日 09:45:32]配置文件载入完毕，正在检查配置...
[2019年01月05日 09:45:32]正在检查服务器配置...
[2019年01月05日 09:45:32]检查完毕。
[2019年01月05日 09:45:32]准备就绪。
[2019年01月05日 09:45:32]文件节点初始化完毕。
kohgylw@kiftd-test kohgylw$
```




警告：当您已经运行了一个 kiftd 后，再使用同一个 kiftd 执行导入操作，则无论导入路径填写是否正确均会提示导入失败，这是因为文件系统已经被占用。该规则也同样适用于导出功能。

导出命令： `java -jar kiftd-x.x.x-xxx.jar -export {参数 1} {参数 2}`


参数 1: 请填写要导出的文件（或文件夹）路径，例如“/ROOT”。该参数被省略时，将会导出整个“/ROOT”文件夹（即导出全部文件）。

参数 2: 请填写要将导出的文件存放至位于本地的那个路径下，例如“/home/your/folder/”，该参数不可省略，且必须使用完整路径。

示例，将位于 kiftd 中的“/ROOT/txt/”文件夹导出至位于本地的“/Users/kohgylw/Downloads/”文件夹内：



```
kiftd-test --bash-- 80x24
kohgylw@kiftd-test:~/Downloads$ java -jar kiftd-1.0.10-RELEASE.jar -export /ROOT/txt
/Users/kohgylw/Downloads/
[2019年02月05日 10:05:14]初始化文件节点...
[2019年02月05日 10:05:14]正在载入配置文件...
[2019年02月05日 10:05:14]配置文件载入完毕，正在检查配置...
[2019年02月05日 10:05:14]正在检查服务器配置...
[2019年02月05日 10:05:14]检查完毕。
[2019年02月05日 10:05:14]准备就绪。
[2019年02月05日 10:05:15]文件节点初始化完毕。
kohgylw@kiftd-test:~/Downloads$
```



上述两个命令在执行过程中和执行成功后均不会有任何提示，**如果导入目标或导出目标下存在同名文件，则会自动进行覆盖（而不会提示选择）**。如果执行失败，会在下方提示失败信息，您可以根据该信息进行相应的检查。

提示：您可以定时关闭 kiftD 服务器并执行文件导出命令至特定文件夹内，从而实现文件备份的效果。

开启 HTTPS 支持

https 协议是目前运用最为广泛、技术最为成熟的数据传输安全解决方案，能够确保在公共网络环境下用户和服务器之间的数据传输安全，防止数据被窃取或篡改。kiftD 也对 https 协议提供了支持，使用户能够基于 https 协议进行访问。要开启这一功能，只需完成几步简单的设置。

获取安全签名证书

在开启 https 支持功能之前，您需要先准备好一份 **安全签名证书** 文件。kiftD 支持 **JKS** (.jks 文件) 和 **PKCS12** (.p12 文件) 两种格式的安全签名证书文件。您可以通过以下两种途径获得该文件：

1. 从 CA 机构申请一份“受信任证书”，并下载到上述类型的文件（适用于安全要求高的专业用户）；
2. 使用 SSL 加密工具生成一个“自签名证书”，并导出上述类型的文件（适用于日常使用的个人用户）。

特别提示：自行生成的“自签名证书”由于缺乏第三方认证，因此存在被篡改的风险。当用户访问时，浏览器可能会进行阻止访问并显示警告（当然，用户仍可以选择继续前往访问）。而 CA 机构授予的“受信任证书”虽然更加安全，但通常需要支付一定的使用费，且需要具备一个经过备案的域名。综上，您可以根据自身的实际需求合理决定使用哪种类型的证书。

【附】对于个人用户而言，如何使用 Java 自带的密钥工具生成一份自签名证书？


- 在您的计算机中正确安装 Java。
- 打开命令提示符 (cmd) 或终端，在 **Java 安装路径** 中的主程序文件夹内执行下列语句：

```
keytool -genkey -alias {证书名称} -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore {导出证书文件的路径和名称, 后缀名应为 jks} -validity {证书有效期, 以天为单位}
```

其中，**Java 安装路径** 为 Java 的实际安装目录。以 Windows 系统为例，

其默认的安装路径为“C:\Program Files (x86) 或 Program Files\Java\jre?.?.?_???\”，该路径内的 bin 文件夹即为 **主程序文件夹**。

- 操作示例 (以 Windows 系统为例, 已安装 Java 8 Update 201):
 - 在默认安装路径中输入下图所示的命令, 该命令用于生成一个名为“kiftd_test”的自签名证书, 有效期为 1 年, 导出文件为“kiftd_test.jks”, 存放于用户目录下:




```
C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin>keytool.exe -genkey -alias kiftd_test -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore C:\Users\kohgylw\kiftd_test.jks -validity 365
输入密钥库口令:
再次输入新口令:
您的名字与姓氏是什么?
[Unknown]: koh
您的组织单位名称是什么?
[Unknown]: kiftd
您的组织名称是什么?
[Unknown]: kohgylw
您所在的城市或区域名称是什么?
[Unknown]: c
您所在的省/市/自治区名称是什么?
[Unknown]: p
该单位的双字母国家/地区代码是什么?
[Unknown]: CN
CN=koh, OU=kiftd, O=kohgylw, L=c, ST=p, C=CN是否正确?
[否]: Y

输入 <kiftd_test> 的密钥口令
(如果和密钥库口令相同, 按回车):
再次输入新口令:

Warning:
JKS 密钥库使用专用格式。建议使用“keytool -importkeystore -srckeystore C:\Users\kohgylw\kiftd_test.jks -destkeystore C:\Users\kohgylw\kiftd_test.jks -deststoretype pkcs12”迁移到行业标准格式 PKCS12。


C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin>
```

- 前往用户目录, 找到相应的 JKS 文件:



证书导入及服务器配置

接下来, 您需要将您的证书文件拷贝至 kiftd 的主目录内, 并将其重命名为“https.jks”(JKS 格式)或“https.p12” (PKCS12 格式):




同时，您还需要添加一些额外的配置来开启 https 支持功能。使用文本编辑器（例如“记事本”）打开 conf 文件夹内的“server.properties”文件，并在该文件的空白位置增加下列内容（每条独占一行）：

```
https.enable=true
```

```
https.keypass={证书密码}
```

```
https.prot={https 专用端口号}
```

其中，**https 专用端口号** 要填写一个 **未被占用的新端口号**，示例如下：



上述配置完毕后，保存该文件，打开 kiftd，并启动服务器引擎。

特别提示：若上述配置存在问题，kiftd 将无法启动服务器引擎。此时，您应该退出 kiftd 并核对：**证书文件是否存在？证书文件的命名是否正确？证书密码是否设置正确？https 专用端口号是否已被占用？**核对完毕后，请再次尝试启动 kiftd 并进行测试。

使用 HTTPS 协议进行访问

kiftd 服务器引擎在开启 https 支持功能后将 **不再提供 http 协议的访问服务**，而是 **仅提供 https 协议的访问服务**（以确保数据安全）。用户访问时，可在浏览器的地址栏内输入原地址：

<http://{您的 IP 地址}:{kiftd 端口号}/>

或者，也可以输入 https 专用地址：

<https://{您的 IP 地址}:{https 专用端口号}/>

两种地址均提供相同的访问服务，用户可任选其一。


特别提示：如果您希望切换回 http 协议提供访问服务，需要将 `server.properties` 文件中的 `https` 相关配置项全部删除（或将配置文件中的“`https.enable`”一项设置为“`false`”）。此外，您还必须重启浏览器（而不仅仅是刷新页面）后重新访问，否则将无法通过身份认证。

高级功能

自定义 kiftd 的页面标题

Kiftd 支持您修改自己的网盘页面的标题内容，您可以将其替换为您的公司名称、您的团队名称或其他任何您喜欢的文字。该操作十分简单，仅需一个文本编辑器即可。

如图所示，kiftd 默认的页面标题为“青阳网络文件传输系统 *KIFT*”：




修改该标题的方式如下：

首先请进入 kift 主目录，使用 **任意文本编辑器** 打开 **webContext** 文件夹中的“**home.html**”文件。

警告：在打开它之前，您应该先保留一份原版文件以备需要时还原之用，保留的原版文件应存放至其他位置。

提示：对于使用 Windows 10 的用户而言，您可以直接使用记事本打开它（更早版本的 Windows 则需要使用一款支持 UTF-8 编码格式的文本编辑器打开它）。如果条件允许的话，更推荐您选用一款专业的文本编辑器（例如 VS Code）打开它。

提示 (2)：对于 Mac OS X 用户而言，如果您希望使用 Mac OS X 自带的“文本编辑”软件打开它，需要先点击“文本编辑”菜单栏中的“偏好设置”，并在设置窗口中勾选“将 HTML 文件显示为 HTML 代码而不显示格式化的文本”一项，之后重新打开该文件。这样可以查看并编辑其源代码。设置位置如图所示所示：



该文件的大致内容如下：

(当您使用 Windows 中的“记事本”打开该文件时可能无法正确显示换行效果，但内容完全相同)。

```
<!doctype html>
<!-- kiftd 主页面 by 青阳龙野 -->
<html>
<head>
<base href="/">
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>KIFT</title>
<!-- Bootstrap基本框架 -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- 全局样式 -->
<link rel="stylesheet" href="css/overall.css">
<!-- 图片查看器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/viewer.min.css">
<!-- 音乐播放器插件 -->
<link rel="stylesheet" href="css/APlayer.min.css">
<!-- 页面图标 -->
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="css/icon.png" />
<!-- 对旧浏览器的支持部分... -->
<!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
```

请向下浏览，并找到下图红色方框中注明的部分：

```
<!-- 显示主体 -->
<div class="container">
  <!-- 页面标题栏 -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="titlebox">
        <span class="titletext"> <!-- 主标题，如需修改请替换后
方标签内的文字 --> <em>
          青阳网络文件传输系统 <small> <!-- 副标
题，如需修改请替换后方标签内的文字 --> <span
            class="graytext">KIFT</
span>
          </small>
        </em>
      </span> <span id="tb" class="rightbtn"><span>
        <button class="btn btn-link rightbtn"
          onclick="refreshFolderView()">
          刷新 <span class="glyphicon glyphicon
repeat" aria-hidden="true"></span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

定位上述位置后，请使用您希望显示的主标题文字替换掉“青阳网络文件传输系统”（位于“”和“<small>”之间，且前后应保留英文空格），效果如下：

```
<div class="container">
  <!-- 页面标题栏 -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="titlebox">
        <span class="titletext"> <!-- 主标题, 如需修改请替换后
方标签内的文字 --> <em>
          龙野网络文件传输系统 <small> <!-- 副标
题, 如需修改请替换后方标签内的文字 --> <span
span>
          class="graytext">KIFT</
          </small>
        </em>
      </span> <span id="tb" class="rightbtn"></span>
      <button class="btn btn-link rightbtn"
        刷新 <span class="glyphicon glyphicon-
repeat" aria-hidden="true"></span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- 信息栏、操作栏与文件列表 -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <p id="vicetbbox" class="subtitle">
        <span id="tb2"></span>
        <button class="btn btn-link"


```

之后, 请使用您希望显示的副标题文字替换掉“KIFT” (位于“”和“”之间), 效果如下:

```
<div class="container">
  <!-- 页面标题栏 -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="titlebox">
        <span class="titletext"> <!-- 主标题, 如需修改请替换后
方标签内的文字 --> <em>
          龙野网络文件传输系统 <small> <!-- 副标
题, 如需修改请替换后方标签内的文字 --> <span
span>
          class="graytext">MyFiles</
          </small>
        </em>
      </span> <span id="tb" class="rightbtn"></span>
      <button class="btn btn-link rightbtn"
        刷新 <span class="glyphicon glyphicon-
repeat" aria-hidden="true"></span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- 信息栏、操作栏与文件列表 -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <p id="vicetbbox" class="subtitle">
        <span id="tb2"></span>
        <button class="btn btn-link"

```

现在, 请保存该文件并重新进入网盘主页 (需刷新), 之后您就可以看到新的主页标题了:



注意：为了确保主页排版美观，且能够适应大多数用户的屏幕分辨率，您设置的标题和副标题的总长度不应超过 17 个字。

如果您开启了“必须登录”功能，那么您同样也可以修改登录页面的标题及提示文本。该页面的默认效果如图所示：



修改时，请打开 **webContext** 文件夹 中 **prv** 文件夹 内的“login.html”文件，之后在该文件中找到红色方框标注的位置：

```
login.html
<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="titlebox">
          <span class="titletext"><em> 青阳网络文件传输系统
        </span></div>
        <small><span
          class="graytext">KIFT</
        span></small></em></span>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <p class="centerText" style="font-size: 30px; color:
        #4D4D4D">
          <strong>欢迎使用青阳网络文件传输系统</
          strong><em>KIFT</em>
        </p>
        <p class="centerText" style="font-size: 18px; color:
        #9C9C9C">
          <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> 您
          需要登录以进入系统
        </p>
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-heading">
```

请在此处修改主标题和副标题，修改方式与上文相同。

修改标题后，您还可以继续找到下列位置：

```
login.html
          </div>
          <hr />
        </div>
      </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <p class="centerText" style="font-size: 30px; color:
        #4D4D4D">
          <strong>欢迎使用青阳网络文件传输系统</
          strong><em>KIFT</em>
        </p>
        <p class="centerText" style="font-size: 18px; color:
        #9C9C9C">
          <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> 您
          需要登录以进入系统
        </p>
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title">请登录</h3>
          </div>
          <div class="panel-body">
            <form class="form-horizontal">
              <div class="form-group">
                <label for="accountid"
                id="accountidbox">
                  <input type="text"
                  id="accountidtitle"
                  class="col-sm-3
                control-label">账户: </label>
```

这两个位置用于定义显示在登录框上方的文字内容，其中第一个红色方框标注的位置为主要文字内容（位于“”与“”之间），第二个红色方框标注的位置为副文字内容，修改示例如下：

言，可以选择将 kiftd 的文件系统数据库更换为自用的 MySQL 数据库。为此，kiftd 额外集成了对 MySQL 数据库的支持，方便您使用 **MySQL (MySQL Community Edition)** 数据库替换 kiftd 内置的 H2 数据库。

本章将向您详细介绍如何将您的 MySQL 设置为 kiftd 的数据库并开始使用它。

1. 准备 MySQL

首先，您需要先确保您的计算机或远程服务器中已经正确安装并开启了 MySQL (MySQL Community Edition)，您可以前往 MySQL 官方网站进行获得安装程序 (<https://www.mysql.com/>)。

其次，您还需要确保您安装的 MySQL 版本是被 kiftd 支持的。kiftd 支持的 MySQL 版本有：

5.5.*、5.6.*、5.7.*、8.0.* (*代表可以使用任意子版本)

最后，您必须确保您的 MySQL 数据库能够被其他应用正常访问（如果您的系统中开启了防火墙，则需要先开放 MySQL 的端口，MySQL 使用的默认端口为 3306）。

2. 为 kiftd 创建一个空的数据库并准备一个账户

首先，您需要在您的 MySQL 中创建一个新的数据库供 kiftd 存储信息，**该数据库的编码格式必须设置为“utf8”**。您可以在 MySQL 中执行下列 SQL 语句来创建一个新的数据库：

```
create database {您希望的数据库名称} charset = utf8;
```

例如，创建一个名为“kift”的数据库：

```
create database kift charset = utf8;
```

上述语句执行完成后，可以使用如下命令查看所有数据库并进行确认：

```
show databases;
```

如果该 SQL 语句返回的数据库列表中包含了您刚刚创建的数据库名称，则表示该数据库已经创建成功。

同时，您还需要为 kiftd 准备一个 MySQL 账户，该账户必须具备新建数据库的所有操作权限以确保程序功能正常执行（不建议您直接使用 MySQL 的 root 账户）。

3. 为 kiftd 配置 MySQL 数据库信息

接下来，您需要准备好 kiftd。**注意，请确保该 kiftd 中尚未存有任何文件！**如果您的 kiftd 中存放有文件，您应该先将这些文件导出至本地再执行接下来的操作。

为 kiftd 设置 MySQL 数据库需在服务器配置文件（位于 conf 文件夹中的 server.properties 文件）中进行，请使用任意文本编辑器打它（更多信息可阅读[直接修改配置文件](#)一章），之后在空白行新增如配置：

1: 启用 MySQL 链接模式，当该配置存在且值为“true”时，开启 MySQL 数据库支持，设置方式如下：

mysql.enable=true

2, 指定您希望使用的 MySQL 数据库 URL，如果不设置该项，则默认使用“127.0.0.1/kift”作为您的数据库访问路径。注意：该路径中必须同时包含 **地址** 和 **数据库名称**，缺一不可。设置方式如下：

mysql.url={您的 MySQL 部署地址}/{专用数据库名称}

提示：如果您的 MySQL 未使用默认端口（3306），需用如下形式声明 URL：**{您的 MySQL 部署地址}:{您的 MySQL 端口号}{专用数据库名称}**。

3, 配置用于链接您的 MySQL 的账户凭证。若不设置该项，则 kiftd 默认使用“root”账户登入数据库。设置格式如下：

mysql.user={MySQL 账户名}

mysql.password={该账户的密码}

配置示例：

现在，假设您在本机（IP 地址为 127.0.0.1）中安装了 MySQL（使用默认端口），并为 kiftd 创建了新的数据库“kift”。您希望 kiftd 使用“root”账户（密码为 12345678）连接 MySQL 数据库，那么正确的配置应如下所示：

mysql.enable=true

mysql.url=127.0.0.1/kift

mysql.user=root

mysql.password=12345678

由此，完整的配置文件示例：

```
server.properties
#<Kiftd server setting file is update.>
#Wed Dec 26 17:28:28 CST 2018
buff.size=1048576
port=9001
log=E
FS.path=DEFAULT
mustLogin=0

mysql.enable=true
mysql.url=127.0.0.1/kift
mysql.user=root
mysql.password=12345678
```

配置编辑完成后，请保存并关闭配置文件，再次启动 kiftd 以令所有设置生效。

注意：当您的数据库时区设置与 kiftd 内置驱动不一致时，您需要额外添加时区设置。设置方式为——完成 MySQL 的相关配置后，继续追加“mysql.timezone={您的数据库时区标识}”设置项。

示例，将 kiftd 内置 MySQL 数据库驱动时区指定为“亚洲/上海，东八区”：

.....

mysql.tomezone=GMT%2B8

.....

有关“数据库时区”设置的更多内容，请访问并参阅 MySQL 官方说明文档。

4. 测试并开始使用

现在，请启动您的 kiftd。如果您的配置正确，那么接下来您就应该可以正常使用 kiftd 了，其所有功能均完全相同。

如果运行时提示错误信息，则可能 **该配置存在错误** 或 **指定的 MySQL 数据库无法访问**。此时，您需要退出 kiftd 并修正配置信息（各项配置的顺序可能会被打乱，您可以重新排布它们）。

您可以根据错误提示进行下列检查：

1. MySQL 是否已经启动且能够被其他应用访问。

2. URL 地址是否正确、是否包含了数据库名称。
3. 账户名及密码是否正确。
4. 账户是否具备操指定数据库的全部操作权限。

修改完成后，您可以再次尝试启动 kiftd 并进行测试。

警告：当您为 kiftd 设置好 MySQL 数据库并开始使用后，除非清空其中保存的文件，否则不应更改数据库的设置，也不应随意修改数据库中存放的内容。数据库设置和内容的改动可能会造成文件丢失。

运行要求

Kiftd 是一款十分轻量的网盘系统，其硬件要求很低——尤其是在仅限于个人使用情况下。而对于需要远程部署及支持大规模访问量的使用者，可参照本章的提示对硬件环境进行升级调优。

运行要求及建议：

操作系统	Windows、Linux 或 Mac OS X，需能够安装 Java 环境。
JAVA	需安装最新的 1.8 或以上版本，不支持旧版本。
CPU	流畅运行所需的基本规格为：主频为 2.0 GHz 的单核单线程 CPU。 推荐使用：主频为 2.0 GHz 的双核双线程 CPU，可根据实际负载情况适当提升规格。
内存	流畅运行所需的基本规格为：具备 500 MB 的空闲内存空间。 推荐使用：预留 1.1GB 及以上的空闲内存空间，可根据实际负载情况适当提升规格。
存储空间	至少（200 MB+文件存储空间）大小，同时需额外预留不小于一半文件存储空间容量的空闲容量作为冗余空间和临时缓存。
网络环境	需要支持 TCP/IP (IPv4) 协议及 HTTP (v1.1+) 协议的网络通信环境以及至少 1Mbps 的网络上下行带宽。为确保用户流畅访问和下载，您应首先确保您的网络上下行带宽足够高（其中，上行带宽对应了全部用户共享的最大下载速度，下行带宽则对应了所有用户共享的最大上传速度）。

特别提示：当一个文件夹内存放数量过多的文件（超过 2000 个）时，可能会增加打开

该文件夹的耗时。若要避免此问题，可以建立多个文件夹并分开存放这些数量的文件。

安全性与系统保护

Kiftd 在设计之初认为其运行环境是安全的——其所有保护措施均针对**外来破坏**。这意味着，您必须确保运行 kiftd 的计算机或远程服务器足够安全、可靠。

如果您将 kiftd 运行在一个不可靠的服务器运营商提供的资源上，可能出现诸如其工作人员擅自查看您网盘上的文件并进行盗用的风险。因此，最为安全的做法是将其运行在一个管理足够规范化的平台上，并做好杀毒工作。

Kiftd 的所有文件资源均存放于“文件系统”中，它在操作系统里表现为一个文件夹（默认位置为主目录下的 filesystem 文件夹，详见 [修改文件系统存放位置](#) 一章）。请勿随意修改该文件夹内的任何内容，否则可能造成文件丢失。

请勿修改应用主目录下“mybatisResource”和“webContext”文件夹内的内容和位置。它们是 kiftd 运行的必要资源，其修改可能造成 kiftd 无法启动。

请务必确保 kiftd 主目录及其子目录具备 **读写** 和 **运行** 权限。

卸载 kiftd

需要卸载 kiftd 时，您仅需将 kiftd 的主目录删除即可（如果您将文件系统放置在其他位置，则也需要一并删除）。kiftd 不会在其他位置存储文件，也不会您的操作系统中增加设置，因此，仅需将 kiftd 的主目录删除即可将 kiftd 从您的操作系统中**完全清除**。

提示：卸载前请务必确保已将 kiftd 内存储的所有重要文件进行存档，否则您将永久丢失它们。

如何升级到最新版本

操作方法

在保留原有的设置和数据的情况下，将您的 kiftd 升级为新版本是非常简单的——只需进行如下三步操作：


1. 下载新版本的 kiftd 并解压至本地。
2. 进入新版本的程序主目录，分别将其中的：**jar 主程序**、**WebContext 文件夹**、**mybatisResource 文件夹**、**libs 文件夹** 以及 **fonts 文件夹** 共 **五项** 内容复制，并替换旧版本中 **相应的内容**（其中旧版本的 jar 主程序并不会被新版本覆盖，因此需手动删除）。
3. 覆盖完成后，即可开始体验新版本。

警告：建议在升级操作前对旧版本的数据进行备份。

特别提示：您也可以选择将旧版本内除上述五项内容以外的其他全部内容复制到您下载并解压好的新版本中并对对应的内容进行替换，从而令新版本直接继承旧版本中的全部设置与数据并开始使用。

升级须知

每次版本升级后，您和所有使用者均需要 **手动清理浏览器的浏览缓存数据** 并刷新 kiftd 相关页面，以确保新功能能够正常使用。

特别提示：如何清理浏览器的浏览缓存数据？以 Chrome 浏览器为例，您可以点击右上方的  图标，之后选择“更多工具”中的“清除浏览数据…”，在弹出的确认对话框中勾选“缓存的图片和文件”（时间范围可以选为“时间不限”），如图所示：



之后，您便可以访问新版本的 *kiftd* 主页并体验全部新功能了。

许可声明

在开始使用 *kiftd* 或查看 *kiftd* 源代码之前，您应该先阅读随程序附带的《使用许可》文件，如果您不接受该许可，请勿使用 *kiftd* 或查看 *kiftd* 的源代码。

版权声明：本软件版权归作者 青阳龙野（邮箱：kohgylw@163.com，联系电话：159****3814）所有。本程序中用到的所有框架、插件、工具、资源之版权归其版权人所有，涉及内容详见 [特别鸣谢](#) 一章。

需要联系作者？

- 如果您在使用中发现的任何 Bug，请马上提交到：

<https://github.com/KOHGYLW/kiftd/issues>

您可以点击该页面上的 [New issue](#) 按钮编写您遇到 Bug 的经历。作者会定期浏览这里并尽快解决该问题。

- 需要直接联系作者？请发送电子邮件至：

Kohgylw@163.com

特别鸣谢



以及：Aplayer、ZT-zip、viewer.js、iText、apache POI

* 另附 服务器程序中涉及的第三方框架、插件、工具及资源详情列表：

名称	版本号	开源许可证
Spring Boot Web Start	2.0.2	Apache 2.0
Gson	2.8.4	Apache 2.0
Apache Commons IO	2.4	Apache 2.0
Apache Commons FileUpload	1.3.3	Apache 2.0
MyBatis	3.4.1	Apache 2.0
MyBatis Spring	1.3.1	Apache 2.0
H2 Database Engine	1.4.197	EPL 1.0 MPL 2.0
Spring JDBC	5.0.6	Apache 2.0
MySQL Connector/J	8.0.13	GPL 2.0
ZT zip	1.13	Apache 2.0
Thumbnailator	0.4.8	MIT
TwelveMonkeys :: ImageIO :: JPEG/TIFF Plugin	3.3.2	BSD
Apache FreeMarker	2.3.28	Apache 2.0
iText	2.1.7	MPL 1.1
Apache POI Xwpf Converter PDF	1.0.6	MIT
Mozilla Jchardet	1.0	MPL 1.1
Jave All Native Dependencies Package	2.4.5	GPL 3.0

获取源代码

关于源代码的使用声明： kiftd 的发行版是由同时公布的源代码进行编译的，二者具有统一性。由于之前存在代码丢失的事故，当前的源代码中的注释不是很完整，目前，作者正在对注释进行修补和完善以便于开发者阅读。

如需获取当前版本的 kiftd 的源代码，请访问源代码托管网址：
<https://github.com/KOHGYLW/kiftd-source>

您可以随意下载它并进行编译。

如果您安装了 Maven，则可将其下载并解压，之后进入解压目录，执行如下命令：

```
mvn install
```

该命令将使用源代码在 target 文件夹中生成 Java 可执行程序 (jar)，将其拷贝到主目录后，您就可以开始使用它了。

您也可以使用您熟悉的 IDE 导入该项目并自由地进行阅读和修改。

希望帮助 kiftd 做的更好？

如果您觉得 kiftd 做的足够好（或不够好），您可以通过以下几种形式支持 kiftd 项目：

如果您在使用过程中对 kiftd 的设计和有什么建议，请发送邮件至 kohgylw@163.com，您的建议十分重要，例如“自由选取文件存储位置”、“必须登录”、“小组设置”等功能均来自于使用者提出的建议，作者会认真对待每一个建议并进行回复。

如果您希望更多人使用 kiftd，欢迎将其介绍给更多的人。您也可以将使用心得、安装体验或是问题解决而方法发布出来，从而帮助其他 kiftd 使用者。

最后，祝您使用愉快~

@青阳龙野

文档编写 2019-08-17